


4 Week Specialty Wine Kit Instructions

KENRIDGE™
Classic



PLACE YOUR
PRODUCTION
CODE STICKER
HERE
(Found on the top of
your Wine Kit box)

IMPORTANT: Please read all instructions before beginning.

STAGE 1 PRIMARY FERMENTATION

DAY 1 Remember to sterilize your containers and equipment with a sterilizing solution before proceeding. See "Hints for Success" Item #1. Most municipal water supplies are chlorinated, which can interfere with yeast, leading to incomplete fermentation. It is strongly recommended that tap water be drawn off the day before use and allowed to sit overnight at room temperature to allow chlorine to dissipate. Alternatively, you may use still bottled water (distilled water is preferred). It is also strongly recommended that you let your wine kit sit at room temperature the day before use.

Date: _____ Initial S.G.: _____ (IceVine™ Target 1.080-1.095, Port/Sherry Target 1.100-1.200)

*Note: The Initial Specific Gravity Reading should be taken right before the yeast is added.
For assistance reading the hydrometer see "Hints for Success" Item #3.*

- Remove cap from **Wine Base** and pour contents into your sterilized primary fermentor.
- Rinse bag to fermentor using 250-500ml / 1-2 cups of warm (25°C / 77°F) water.
- Sprinkle contents of **Packet #2 (Bentonite)** into the primary fermentor and mix thoroughly.
- Add sufficient water to bring contents of primary fermentor to the **10L / 2.64 US gal. level for IceVine™** or the **11L / 2.90 US gal. level for Sherry/Port** and stir well. The resultant temperature should be 20-25°C / 68-77°F. If the temperature is not in this range, cover primary fermentor and allow to stand in suitable environment until it is achieved. See "Hints for Success" Item #2.
- Sprinkle contents of **Yeast Pack** on to juice inside the primary fermentor (do not mix).
- Cover primary fermentor loosely with lid or use sealed lid with fermentation lock (1/2 filled with water or sterilizing solution) and stopper.
- Leave primary fermentor in a warm spot (20-25°C / 68-77°F) to ferment for 7 days. If temperature is lower than recommended, allow 2 or 3 extra days. See "Hints for Success" Item #2.

STAGE 2 SECONDARY FERMENTATION

DAY 8 Most of the fermentation will be complete. The specific gravity should be less than 1.010, but if not, wait a few more days before proceeding to the next steps.

Date: _____ S.G.: _____ (IceVine™ Target <1.010, Port/Sherry Target <1.020)

- Place your sterilized 11.5L / 3 US gal. carboy below the primary fermentor to allow for siphoning.
- Siphon wine into sterilized carboy leaving sediment behind. **We strongly recommend not topping up to ensure a properly balanced wine.**
- Attach stopper to fermentation lock. Place fermentation lock (1/2 filled with water or sterilizing solution) with stopper into opening at the top of the carboy.
- Leave wine at room temperature (20-25°C / 68-77°F) for 12 days to complete the fermentation.

STAGE 3 DEGASSING

DAY 20 All fermentation should be complete. Do not execute the next steps until fermentation is completed (the specific gravity should be less than 0.995 for IceVine™ and 1.000 for Port/Sherry and no bubbling is seen). Allow extra time if required. Residual carbon dioxide gas must be removed from the wine prior to final clarification for the fining agent to be effective. Stirring or shaking the carboy will de-gas the wine.

Date: _____ S.G.: _____ (IceVine™ Target <0.995, Port/Sherry Target <1.000)

- Siphon wine into a cleaned, sterilized 11.5L / 3 US gal. glass carboy, leaving sediment behind.
- Sprinkle the contents of **Packet #3 (Potassium Metabisulphite)** into the wine and mix thoroughly.
- Stir the wine in the carboy for 1 minute using a sterilized spoon to remove the unwanted carbon dioxide gas. Alternatively you may shake the carboy.
- Stir the wine several times (at least 6 to 8) over the next 2 days. Remember to re-fit the lid, stopper and fermentation lock after stirring.

STAGE 4 STABILIZING & CLARIFICATION

DAY 22 At this stage, the wine must be completely degassed or the fining agent will not be effective.

Date: _____ S.G.: _____ (Target <0.995)

- At this time, add the smaller **Reserve Bag** to the wine. Rinse bag with wine to fermentor and mix thoroughly.
- To 125ml / ½ cup of warm water add the contents of **Packet #4 (Potassium Sorbate)**. Stir to dissolve. Add to wine and mix thoroughly.
- If your kit contains a bottle of **Flavour Essence** (Port or Sherry), add the contents to the wine and mix thoroughly.
- Shake the contents of **Package #5 (Fining Agent)**. Open the package and add the contents into the wine and stir thoroughly.
- Position the carboy containing the wine on a table so that no further movement is required prior to bottling.
- Refit stopper and fermentation lock (1/2 filled with water or sterilizing solution) or a solid stopper and leave the wine undisturbed to clear for up to 6 days.

STAGE 5 BOTTLING

DAY 28 Wine should be clear and ready to bottle. If the wine has not clarified yet, leave for a few more days. It is recommended that you filter the wine prior to bottling.

Date: _____ S.G.: _____ (IceVine™ Target 1.065-1.075, Port/Sherry Target 1.015-1.040)

- Siphon wine into a clean sterilized carboy, leaving any remaining sediment behind.
- Filter the wine using a medium pore size filter that has been properly prepared, or if your wine is already very clear, a small pore size filter. Follow your filter instructions.
- Siphon the clear wine to sterilized 375ml / 13 oz. cork finish wine bottles allowing 2.5cm-3.5cm / 1"-1½" head space between cork and wine.
- Insert sterilized wine corks using a hand corker. See "Hints for Success" Item #1.
- Wait 24-48 hours before inverting the bottles once corked. This will allow expansion time for the corks, and will decrease the chances of leaking bottles.

This wine is very acceptable to drink at bottling time and will sustain the quality seen at bottling if stored in a consistently cool dark place, with the bottles oriented on their sides for 6-12 months.

4 Week Specialty Wine Kit General Instructions

It is imperative that you follow the instructions in the correct sequence. Failure to do so will result in unsuccessful wine. **For some wine styles, you may be supplied multiple packages of the same ingredient (e.g. yeast, bentonite, fining agent).**

BE SURE TO USE ALL INGREDIENT PACKAGES INCLUDED IN YOUR KIT.


Your wine kit includes the following:

- **Wine Base** - unlabeled large bag consisting of grape juice concentrate
- **Reserve Bag** - unlabeled small bag
- **Yeast Pack**
- **Packet #2 Bentonite** - helps yeast activity and removes proteins
- **Packet #3 Potassium Metabisulphite** - used to prevent oxidation and improve shelf life
- **Packet #4 Potassium Sorbate** - used as an anti-microbial agent to prevent re-fermentation
- **Packet #5 Fining Agent** - removes proteins, which results in a clear stable wine
- Bottle of **Flavour Essence** (included in Port and Sherry kit only)

EQUIPMENT REQUIRED

Primary Fermentor

A food grade plastic container calibrated to 10L / 2.64 US gal. or 11L / 2.90 US gal.



Fermentation Lock & Stopper

Fits into the carboy, and is half-filled with water or sterilizing solution. Allows CO₂ to escape and prevents oxygen and spoilage organisms from entering the wine.



Carboy

A glass or plastic carboy to hold 11.5L / 3 US gal. and will fit a fermentation lock and stopper



Hydrometer

Used to check specific gravity of your wine at different stages of the fermentation process



Racking Tube & Tubing

Approximately 6 ft. long flexible, food grade tubing with a rigid plastic siphon rod



Wine Bottles

30 x 375ml / 13 oz.



HINTS FOR SUCCESS

1. CLEAN & STERILIZE ALL EQUIPMENT AND BOTTLES: Clean stained or dirty equipment using Stericlean and rinse thoroughly prior to sterilizing. Failure to properly sterilize all equipment and bottles may result in an unsuccessful wine. To sterilize equipment dissolve 50g / 1.76 oz. of metabisulphite in 4L / 1 US gal. of water (retain for future use). Be certain to rinse all traces of sterilant from your equipment and bottles before proceeding. Corks may be sterilized by soaking 5-10 minutes in sterilizing solution.

2. FERMENTATION TEMPERATURES: Your wine kit has been designed to ferment at 22°C / 72°F. Temperatures above 30°C / 86°F will inactivate the yeast, while temperatures below 18°C / 64°F will prolong the time required to make the wine. NOTE: If the fermentation is taking place in a cool area, the correct fermentation temperature can be assured with the help of a heating pad or brew belt. Be sure to carefully monitor your wine temperature.

3. USING THE HYDROMETER: A wine hydrometer is a tool that reads relative specific gravity. As the fermentation progresses, the specific gravity decreases as the sugar is converted to alcohol and carbon dioxide. We have included target readings for you to follow the progress of your wine. To use, immerse the sterilized hydrometer into a cylinder of wine or juice so that it is free floating. To read the hydrometer, the level at which the liquid intersects the stem is your specific gravity.

4. CARBOY SEDIMENT: When transferring, or racking, try not to splash the wine to minimize the incorporation of oxygen into your wine. Care must be taken not to mix the sediment with the clear wine at the bottling stage (Stage #5). Should this inadvertently occur it will be necessary to let the sediment resettle for a few days before proceeding. Using a rigid plastic racking tube and clamp in conjunction with the flexible tubing is very helpful.

Trousse de vinification de spécialité prête en 4 semaines

Instructions générales

Il est impératif que vous suiviez les instructions suivantes dans la séquence indiquée. Vous ne réussirez pas votre vin si vous ne le faites pas. **Pour certains types de vin, vous pourriez retrouver plus d'un sachet d'un même ingrédient (ex.: levure, bentonite, chène, clarifiant).**

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER TOUS LES SACHETS D'INGRÉDIENTS CONTENUS DANS VOTRE TROUSSE.


Votre trousse de vinification contient:

- **Base de vin** – grand sac non identifié contenant du jus de raisin concentré
- **Sachet de réserve** – plus petit sac non identifié
- **Sachet de levure**
- **Sachet #2 Bentonite** – aide l'activité de la levure et retire les protéines
- **Sachet #3 Métabisulfite de potassium** – utilisé pour prévenir l'oxydation et augmenter le temps d'entreposage
- **Sachet #4 Sorbate de potassium** – utilisé comme antimicrobien afin de prévenir la refermentation
- **Sachet #5 Clarifiant** – retire les protéines, donnant ainsi un vin clair et stable
- **Bouteille d'essence de saveur** (incluse dans les trousse de Porto et de Sherry seulement)

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Cuve de fermentation primaire

Un contenant de plastique de grade alimentaire calibré à 10L / 2,64 US gal. ou à 11L / 2,90 US gal.



Bonde hydraulique et bouchon

S'ajuste à la tourie, et est à demi remplie avec de l'eau ou une solution stérilisante. Permet au CO₂ de s'échapper et prévient l'oxygène et les organismes de contamination d'entrer dans le vin.




Tourie

Une tourie de verre ou de plastique pour contenir 11,5L / 3 US gal. et dont l'ouverture s'ajustera avec le bouchon et la bonde.



Hydromètre

Utilisé pour vérifier la densité de votre vin à différentes étapes du procédé de fermentation.



Tube de soutirage et tubulure

Environ 6 pieds de tube flexible de grade alimentaire avec un tube de soutirage rigide.



Bouteilles à vin

30 x 375 ml / 13 oz.



CONSEILS DE RÉUSSITE

1. NETTOYEZ ET STÉRILISEZ TOUT L'ÉQUIPEMENT ET LES BOUTEILLES :

Nettoyez l'équipement sale ou taché en utilisant un détergent de vinification inodore et rincez abondamment avant la stérilisation. Si vous ne stérilisez pas tout votre équipement et vos bouteilles, vous pourriez ne pas réussir votre vin. Pour stériliser votre équipement, dissolvez 50g / 1.76 oz. de métabisulfite dans 4L / 1 US gal. d'eau (conserver pour utilisation future). Soyez certain de bien rincer toute trace de stérilisant de votre équipement et de vos bouteilles avant de procéder. Les lièges peuvent être stérilisés en trempant pendant 5 à 10 minutes dans la solution stérilisante.

2. TEMPÉRATURES DE FERMENTATION :

Votre trousse de vinification a été conçue pour fermenter à 22°C / 72°F. Une température au-dessus de 30°C / 86°F détruira la levure et une température sous 18°C / 64°F prolongera le temps nécessaire pour faire le vin. NOTE: Si la fermentation se déroule dans un endroit frais, la température de fermentation adéquate peut être assurée à l'aide d'un coussin chauffant ou d'une ceinture chauffante. Assurez-vous de surveiller attentivement la température de votre vin.

3. UTILISER L'HYDROMÈTRE :


Un hydromètre à vin est un outil qui permet de lire la densité spécifique relative. Pendant que la fermentation progresse, la densité décroît alors que le sucre est converti en alcool et en gaz carbonique. Nous avons inclus des densités cibles pour vous afin que vous puissiez suivre le progrès de votre vin. Pour l'utiliser, immergez l'hydromètre stérilisé dans un cylindre de vin ou de jus de façon à ce qu'il flotte librement. Pour lire l'hydromètre, le niveau où le liquide coupe la tige est votre densité.

4. SÉDIMENTATION EN TOURIE :

Lorsque vous transférez le vin ou durant le soutirage, essayez d'éviter les éclaboussures afin de minimiser la quantité d'oxygène incorporée dans le vin. Une attention particulière est de mise afin de ne pas mélanger le sédiment avec le vin clair à l'étape de l'embouteillage (Étape #5). Si, par inadvertance, cela se produit, il sera nécessaire de laisser le sédiment se déposer à nouveau pendant quelques jours avant de procéder. Il est très utile d'utiliser un tube de soutirage rigide et une pince conjointement avec le tube flexible.

Instructions pour les trousse de vinification de spécialité prêtes en 4 semaines

KENRIDGE
Classic



PLACEZ VOTRE CODE DE PRODUCTION AUTOCOLLANT ICI.
(Situé sur le dessus de la boîte de votre trousse de vinification).

IMPORTANT: S'il vous plaît lisez bien toutes les instructions avant de commencer.

ÉTAPE 1 FERMENTATION PRIMAIRE

JOUR 1

Souvenez-vous de stériliser vos contenants et votre équipement avec une solution stérilisante avant de commencer. Voir les "Conseils de réussite", article #1. La plupart des aqueducs municipaux fournissent de l'eau chlorée pouvant interférer avec la levure, menant à une fermentation incomplète. Il est fortement recommandé de laisser reposer l'eau dans un récipient stérile environ 24 heures à la température de la pièce avant de l'utiliser afin de permettre au chlore de s'évaporer. Vous pouvez également utiliser de l'eau embouteillée (préférentiellement de l'eau distillée). Il est également fortement recommandé de laisser votre trousse de vinification à température de la pièce un jour avant l'utilisation.

Date : _____ Densité initiale : _____ (Cible IceVine 1.080 - 1.095, cible Porto/Sherry 1.100 - 1.200)

Note: La lecture de la densité initiale doit être prise juste avant que la levure ne soit ajoutée. Pour connaître comment faire la lecture de l'hydromètre, voyez les "Conseils de réussite", article #3.

- Retirez le bouchon du **base de vin** et versez-en le contenu dans la cuve de fermentation primaire stérilisée.
- Rincez le sac avec 250 - 500 ml (1 à 2 tasses) d'eau tiède et versez le liquide de rinçage dans la cuve de fermentation primaire.
- Saupoudrez le contenu du **sachet #2 (Bentonite)** dans la cuve de fermentation primaire et bien mélanger.
- Ajoutez suffisamment d'eau pour amener le contenu de la cuve de fermentation primaire à **10L / 2,64 US gal. pour le IceVine ou 11L / 2,90 US gal. pour le Porto/Sherry** et bien brasser. La température du moût devrait se situer entre 20 et 25°C / 68 et 77°F. Si la température n'est pas entre celles indiquées, couvrez la cuve et laissez-la reposer dans un environnement adéquat jusqu'à ce que la température recherchée soit atteinte. Voir les "Conseils de réussite", article #2.
- Saupoudrez le contenu du **sachet de levure** sur la surface du moût dans la cuve (ne pas brasser).
- Déposez le couvercle sur le dessus de la cuve de fermentation primaire sans le fermer hermétiquement, ou utilisez une bonde hydraulique (à demi remplie d'eau ou d'une solution stérilisante) et d'un bouchon.
- Laissez la cuve de fermentation dans un endroit tempéré (20-25°C / 68-77°F) pour la fermentation pendant 7 jours. Si la température est plus basse que celle recommandée, attendez 2 ou 3 jours de plus. Voir les "Conseils de réussite", article #2.

ÉTAPE 2 FERMENTATION SECONDAIRE

JOUR 8

La majorité de la fermentation sera complétée. La densité devrait être de moins de 1.010, mais si ce n'est pas le cas, attendez quelques jours de plus avant de procéder aux étapes suivantes.

Date : _____ Densité : _____ (Cible IceVine 1.010, cible Porto/Sherry 1.020)

- Placez votre tourie de 11,5L / 3 US gal. stérilisée plus basse que votre cuve de fermentation primaire pour permettre le soutirage.
- Siphonnez le vin dans la tourie stérilisée en laissant le sédiment derrière. Voir les "Conseils de réussite", article #4. **Nous recommandons fortement de ne pas combler l'espace dans la tourie pour assurer un vin bien équilibré.**
- Fixez le bouchon à la bonde hydraulique. Placez la bonde (à demi remplie avec de l'eau ou une solution stérilisante) avec le bouchon dans l'ouverture, sur le dessus de la tourie.
- Laissez le vin à la température de la pièce (20-25°C / 68-77°F) pour 12 jours afin de compléter la fermentation.

ÉTAPE 3 DÉGAZAGE

JOUR 20

Toute la fermentation doit être complète. Ne pas exécuter les étapes suivantes si la fermentation n'est pas complète (la densité doit être moins de 0.995 pour le IceVine et 1.000 pour le Porto/Sherry et on ne doit pas voir de bulles). Attendez quelques jours de plus si nécessaire. Le gaz carbonique résiduel doit être retiré du vin avant la clarification afin que les clarifiants soient efficaces. Brasser ou agiter la tourie dégazera le vin.

Date : _____ Densité : _____ (Cible IceVine < 0.995, cible Porto/Sherry < 1.000)

- Siphonnez le vin dans une tourie de 11,5L / 3 US gal. stérilisée, en laissant le sédiment derrière. Nous recommandons fortement de ne pas combler la tourie afin d'assurer un vin équilibré.
- Saupoudrez le contenu du sachet #3 (métabisulfite de potassium) dans le vin et bien brasser.
- Brassez la vin pendant 1 minute en utilisant une cuillère stérilisée pour retirer le gaz carbonique indésirable. Vous pouvez aussi agiter la tourie pour dégazer le vin.
- Brassez le vin plusieurs fois (au moins 6 à 8) pour les 2 jours suivants. Souvenez-vous de remettre le bouchon et la bonde après chaque brassage.

ÉTAPE 4 STABILISATION ET CLARIFICATION

JOUR 22

À cette étape, le vin doit être complètement dégazé, sinon, les clarifiants ne seront pas efficaces.

Date : _____ Densité : _____ (Cible < 0.995)

- À cette étape, ajoutez le plus petit **sachet de réserve** au vin. Rincez-le avec du vin et retournez le contenu dans la cuve. Bien mélanger.
- Ajoutez le contenu du **sachet #4 (sorbate de potassium)** à 125 ml d'eau tiède. Brassez pour dissoudre et bien mélanger le tout dans le vin.
- Si votre trousse contient une **bouteille d'essence de saveur** (Porto ou Sherry), ajoutez-en le contenu au vin et bien mélanger.
- Agitez le contenu du **sachet #5 (Clarifiant)**. Ouvrez l'emballage, ajoutez le contenu au vin et bien brasser.
- Placez la tourie contenant le vin sur une table de façon à ce qu'elle ne soit pas déplacée avant l'embouteillage.
- Remplacez le bouchon et la bonde (à demi remplie d'eau ou d'une solution stérilisante) ou un bouchon plein et laissez le vin sans agitation afin qu'il clarifie pendant jusqu'à 6 jours.

ÉTAPE 5 EMBOUTEILLAGE

JOUR 28

Le vin doit être clair et prêt à être embouteillé. Si le vin n'est pas encore clair, laissez-le reposer pendant quelques jours de plus. Il est recommandé de filtrer votre vin avant de l'embouteiller.

Date : _____ Densité : _____ (Cible IceVine 1.065 - 1.075, cible Porto/Sherry 1.015-1.040)

- Siphonnez le vin dans une tourie stérilisée, en laissant le sédiment derrière.
- Filtrez le vin en utilisant des filtres de grosseur moyenne, ou des filtres fins si votre vin est déjà très clair. Suivez les instructions de votre système de filtration.
- Siphonnez le vin clair dans des bouteilles stérilisées de 375 ml / 13 oz. pour bouchage de liège en laissant 2,5cm - 3,5 cm / 1" - 1½" d'espace entre le vin et la base du bouchon.
- Insérez les lièges stérilisés à l'aide d'une bouchonneuse à main. Voir les "Conseils de réussite", article #1.
- Attendez 24 à 48 heures avant de coucher les bouteilles bouchées. Ceci permettra aux bouchons de se dilater et diminuera les chances de couleuse.

Ce vin est très acceptable dès l'embouteillage et conservera la qualité observée à l'embouteillage s'il est entreposé dans un endroit frais et sombre, avec les bouteilles couchées sur le côté pendant 6 à 12 mois.